

Lavorare in VPN su Linux

[La prima esecuzione del Client VPN](#)

[Tutte le successive esecuzioni del client VPN](#)


[Collegarsi alle postazioni in Remote Desktop \(RDP\)](#)

La prima esecuzione del Client VPN

Questi i passi in sequenza per la prima esecuzione:

1. si scarica nella home il file **forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz**
2. si estrae il contenuto con il comando
`tar xvfz forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz`
3. si entra nella directory `cd forticlientsslvpn/`
4. si esegue come root la prima installazione accettando la licenza d'uso:
`sudo ./fortisslvpn.sh`
5. Si seleziona il bottone **Settings...**
6. Sulla sinistra sotto **Connection Profiles** si seleziona il bottone **+**
7. Si riempie la form con i seguenti campi:
 - Connection: **VPN telelavoro UNIFI**
 - Server: **vpn.unifi.it** e **443**
 - User: la Matricola preceduta da **D**
 - Password: la password unica dei servizi di Ateneo
 - Certificate: *lasciare vuoto*
 - Password: *lasciare vuoto*
 - Si salva selezionando il bottone **Create**
8. Si seleziona il bottone **Done**
9. Si Seleziona dalla tendina a scelta **VPN telelavoro UNIFI**
10. Si inserisce la Password e si seleziona il bottone **Connect**
11. Non ci si spaventa per il certificato invalido e si seleziona il bottone **Continue**.

Adesso siamo in VPN, quindi TUTTE le connessioni del PC passeranno dal tunnel (TUTTE).



Tutte le successive esecuzioni del client VPN

Questi i passi per tutte le altre volte che si deve lanciare la VPN:

1. si esegue il client
`~/forticlientsslvpn/fortisslvpn.sh`
2. Si Seleziona dalla tendina a scelta VPN telelavoro UNIFI
3. Si inserisce la Password e si seleziona il bottone **Connect**
4. Non ci si spaventa per il certificato invalido e si seleziona il bottone **Continue**.

Collegarsi alle postazioni in Remote Desktop (RDP)

Si può fare solo **DOPO** che si è stabilito un tunnel VPN con le istruzioni precedenti.

1. Si installa su linux un client RDP, su ubuntu Remmina:
`sudo apt-get install remmina`
2. Si esegue **remmina**
3. Si inserisce l'indirizzo IP della propria postazione 150.217.4.?
in genere non serve specificare la porta RDP (che è 3389)
4. **Utente** della postazione e **Password**.